



2166
阅读

79
回复

ap6214f2r



级别: 论坛版主



[OSS]OSS for PHPWIND 8.7 [20121101更新]

楼层直达

楼主 发表于: 09-10, 来自: 新疆乌鲁木齐市, [编辑](#)

只看楼主 更多操作

— 本帖被 linanxiaoxiao 设置为精华(2012-10-30) —

演示地址: <https://www.xiazijiang.com/pwbbs/read.php?tid-28.html>

不用注册快速体验方式:

user:oss4pw

pass:abc321

仅适用于PHPWind8.7版。

官方PW8.7最新版源:

http://www.phpwind.com/downloads/forums/phpwind_UTF8_8.7.zip UTF-8编码

http://www.phpwind.com/downloads/forums/phpwind_GBK_8.7.zip GBK编码

Change log:

20121101

*.修正头像OSS储存在https下仍为老域名接口的BUG。

20121030

*.修复SDK包中未屏蔽直接请求的BUG。

*.新增Dispotion支持, 上传的附件下载时可恢复文件名, 修复图片强制下载BUG。

通过此头部修复因10月17日OSS升级导致部分浏览器显示OSS上图片为"x"的BUG

*.接入OSS新规则。


*.优化后台界面, 精简开发方向, 统一编码, FTP附件地址半自动协助配置。


统一编码下载地址 本作品正在参加阿里云开发者大赛, 如果您觉得此插件不错请支持下作者的作品~ 请猛击17号下的“我要投票”

oss_for_phpwind8.7.zip (1438 K) 下载次数:6

开源发布授权: GPL3.0 (<http://www.lupaworld.com/article-21646-1.html>) PHPWind license (<http://www.phpwind.net/license.txt>)

安装温馨提醒: 数据无价, 安装覆盖前请先备份.PHP文件。






安装教程:

1. 下载你PW编码对应的插件，比如我网站是UTF-8，就下载UTF-8的插件。
2. 插件解压后，你将可以看到如下文件，下面是他们的目录结构：

```
-- hack
|-- oss
|   |-- admin.php
|   |   插件设置入口
|   |-- include
|   |   |-- sdk
|   |   |   |-- conf.inc.php
|   |   |   |-- lang
|   |   |   |-- zh.inc.php
|   |   |   |-- lib
|   |   |   |   |-- requestcore
|   |   |   |   |   |-- LICENSE
|   |   |   |   |   |-- README.md
|   |   |   |   |   |-- requestcore.class.php
|   |   |   |-- sdk.class.php
|   |   |   |-- services
|   |   |   |-- util
|   |   |   |-- mimetypes.class.php
|   |   |   上述文件全部是OSS PHP SDK中的文件
|   |-- index.php
|   |-- info.xml
|   |-- template
|   |   |-- admin.htm
|   |   |   插件设置页面模板
|   |   |-- index.htm
|-- lib
|   |-- upload.class.php
|   |   经过二次开发的上传类库（上传功能）
|-- require
|   |-- functions.php
|   |   经过二次开发的函数库（删除功能）
|   |-- showing.php
|   |   经过二次开发的一个入口文件（头像功能）
```

上传到你网站上时候要注意了，要保证把文件上传到你网站的根目录，提示已存在要选择替换（事先备份）



登录网站后台，去安装插件



点击设置



配置需要注意的地方在图上~

1. 开启
2. 配置OSS KEY
3. BUCKET
4. CNAME (可保持默认storage.aliyun.com)

当前位置 > 应用 > 插件中心

OSS For PHPWind抢鲜版	发布页
启用OSS	<input checked="" type="radio"/> 开启 <input type="radio"/> 关闭
API KEY ID	<input type="text" value="ACSPwGV0SeHlbBxT"/>
API KEY Secret	<input type="text" value="XXXXXXXXXX"/>
BUCKET	<input type="text" value="jjpg"/>
CNAME	<input type="text" value="storage.aliyun.com"/>
缓存头控制	
同步删除	<input checked="" type="radio"/> 开启 <input type="radio"/> 关闭
HTTPS开关	<input type="radio"/> 开启 <input checked="" type="radio"/> 关闭
阿里云主机用户优化	<input checked="" type="radio"/> 开启 <input type="radio"/> 关闭
附加设置	请在“全局”>>“附件设置”>>“FTP设置”中开启上传，并把“站点附件地址”设置为： http://storage.aliyun.com/jpg/attachment 图示教程

oss密钥等信息可以在阿里云用户中心看到, BUCKET要为公众读权限, CNAME默认storage.aliyun.com.

点击保存

attachment

提交

复制绿框中的地址后点击紫色框中的链接

HTTPS开关	<input type="radio"/> 开启 <input checked="" type="radio"/> 关闭
阿里云主机用户优化	<input checked="" type="radio"/> 开启 <input type="radio"/> 关闭
附加设置	请在“全局”>>“附件设置”>>“FTP设置”中开启上传，并把“站点附件地址”设置为： http://storage.aliyun.com/jpg/attachment 图示教程

复制那个地址过后, 点击紫色框中的超链接。

点击FTP设置

后台首页 × 插件中心 × 附件设置 ×

当前位置 > 全局 > 附件设置 > 附件设置

附件设置	水印设置	图片缩略	FTP设置	OSS设置
------	------	------	-------	-------

附件基本设置

上传附件功能

☒ 开启

☐ 关闭

把刚刚复制的内容粘贴到“站点附件地址”，开启FTP，其它项随便写。

当前位置 > 全局 > 附件设置 > 附件设置

附件设置 水印设置 图片缩略 FTP设置 OSS设置

FTP设置

使用FTP方式上传	<input checked="" type="radio"/> 开启 <input type="radio"/> 关闭	远程附件功能。可将附件上传到远程服务器。尤其
站点附件地址	<input type="text" value="http://storage.aliyun.com/jpg"/>	源站点附件地址。如:http://www.phpwind.net/a
FTP服务器地址	<input type="text" value="0.0.0.0"/>	FTP远程服务器地址
FTP服务器端口	<input type="text" value="1"/>	FTP服务器端口。默认为21
FTP上传目录	<input type="text" value="123"/>	请确保该目录等同于源站点的attachment目录
FTP帐号	<input type="text" value="12"/>	FTP帐号
FTP密码	<input type="text" value="123"/>	FTP密码
FTP超时[秒]	<input type="text" value="1"/>	系统将在设定时间内等待服务器的响应

提交

把刚刚复制的内容粘贴到“站点附件地址”，开启FTP，其它配置项可随便填写。

然后你就可以测试了~

迁移头像说明：

将论坛原 attachment/upload/下的文件上传到OSS对应目录下，即完成会员头像的迁移。

使用工具：“oss Browser”

需要迁移的目录：

比如，我网站原先的头像路径是

引用

http ://www.abc.com /attachment/upload/middle/01/1.jpg

你的bucket是

复制代码

1. xxbucket


你就需要迁移到

将整个网站的 /attachment/upload/middle/ 和 /attachment/upload/small/，完整地迁移到OSS中。


推荐方式：使用ssh将原附件头像打包，下载到您WIN桌面电脑上，配置好oss browser的环境，登录，将头像解压后，直接上传目录到OSS。

如果在运营中的网站，头像图片数量始终会小于会员总量的2倍，迁移成本将是几万次PUT操作，也就几毛钱至几元钱，非常低的。而OSS上传速度非常快，顶多十分钟到半小时即可完成。如有需要，可PM我你的QQ，我会在有时间的时候加你协助你迁移。

也就是最终要可以在控制台看到：



然后是默认头像图片



确定迁移成功：

原始头像地址



（[https:// www.xiazijiang.com/pwbbs/attachment/upload/small/02/2.jpg](https://www.xiazijiang.com/pwbbs/attachment/upload/small/02/2.jpg) 有空格，请复制去除）

OSS头像地址



(<https://oss.aliyuncs.com/jpg/attachment/upload/small/02/2.jpg> 有空格，请复制去除)

OSS的默认头像地址



(<http://oss.aliyuncs.com/jpg/images/face/none.gif>)

迁移成功后，开启插件，以后用户上传的头像会自动存至OSS，并尊重您后台的删留选项配置（删除——只上传到OSS，保留——在OSS和论坛空间均存档）。

本帖只允许回复与插件有关的使用问题，如BUG、功能建议等，

若与无关回复将奉上猪头惩罚

常见到的错误及问题：

1.完全按照要求配置的，提示IO error。怎么回事？

答：您使用的PW版过低，或者使用的是早期版本的pw8.7，解决这个问题的方法很简单，升级到最新版的pw8.7即可解决。

官方PW8.7最新版源：

http://www.phpwind.com/downloads/forums/phpwind_UTF8_8.7.zip UTF-8编码

http://www.phpwind.com/downloads/forums/phpwind_GBK_8.7.zip GBK编码

2.我用的PW是最新的8.7版，而且正确设置了插件，但是先提示500错误，然后弹出IO Error错误

答：极有可能是您的主机并非阿里云，而启用了阿里云主机优化。此项本是针对内网OSS传输，起到一定加速的作用。但此项只有阿里云主机的网站才能启用，非阿里云主机勾选此项，将会出现IO Error.

[此帖被ap6214f2r在2012-10-31 23:26重新编辑]

本帖最近评分记录：共 3 条评分 云币 +9

[评分管理](#)

	xinincn	云币	+3	09-22	这个论坛，我最崇拜的版主。
	sjaelien	云币	+3	09-12	优秀文章-欢迎进行技术分享，感谢你的支持！
	anywn	云币	+3	09-10	你是我偶像

[隐藏](#)

评分

收藏

新鲜事

分享到



[回复](#) [引用](#)

[举报](#) ☐ [帖子操作](#)

购买问题： 售前咨询	备案服务：	云OS：
0571-88992688	备案咨询	问题反馈
7*15小时服务	备案指南	
早9：00---晚24：00	010-84177722	商务合作：
	工作日	商务合作
售后服务：	9:30-12:00 13:30-18:00	
售后支持		
7x24小时		